# Manuale di configurazione della Posta Elettronica Certificata del gestore Register.it

Configurazione dei Client delle caselle PEC sulla la nuova piattaforma v. 1.3





#### Manuale di configurazione dei seguenti client Posta Elettronica Certificata.



 $\checkmark$ 

Thunderbird



Outlook Express



Outlook 2003



✓ Outlook 2010







✓ Windows Mail



**Windows LIVE Mail** 





#### Chi dovrà riconfigurare il client di Posta elettronica certificata? Breve overview sugli utenti PEC interessati

#### Le caselle **PEC Starter** attivate prima del 30/01/2013 rimarranno consultabili sull'attuale piattaforma PEC e non subiranno trasferimenti.

(dadapec.com, registerpec.it , pec-mail.it)

Le caselle **PEC Plus** e **PEC Professional** attivate prima del 30/01/2013 verranno importate sulla nuova piattaforma mercoledì 06/02/2013





#### Importante: se si usa la Webmail NON c'è bisogno di cambiare NIENTE



#### Nozioni di base PORTE e PROTOCOLLI

SERVER POSTA in Arrivo	SERVER POSTA in Uscita		
POP3(s) – PORTA 995 IMAP(s) – PORTA 993	SMPT(s) – PORTA 465		
server.pec-email.com	server.pec-email.com		
Connessione	Protetta SSL		
Nome Utente	Password		
La mail PEC (es: nome@pec.dominio.it)	La mail Password in vostro possesso		















Apri **Thunderbird** e seleziona l'icona in alto a destra

quindi seleziona la voce Impostazioni account









Clicca su **Azioni account** e seleziona **Aggiungi account di posta**.

Il client passerà automaticamente alla schermata successiva.







1) Inserisci il nome che verrà visualizzato come mittente delle email

2) l'indirizzo email per il quale stai configurando l'account

3) la password, quindi clicca

4) clicca su Continua.

Thunderbird cercherà di rilevare automaticamente le impostazioni del server

Impostazione account	di posta		<b>_</b> ×
<u>N</u> ome: Indirizzo email:	mario rossi .rossi-73@pec-ingegneri.it	Nome da visualizzare	
Password:	••••••		
	✓ <u>R</u> icorda password		
<u>R</u> egistrare un n	uovo account	<u>C</u> ontinua <u>A</u> nnul	la







4

#### In Entrata

1) Seleziona **IMAP** nel menu a tendina del protocollo

2) Inserisci come nome server **server.pec-email.com** 

3) Nel campo **Porta** inserisci quindi **993** 

4) Nel menu di SSL scegli SSL/TLS

5) Nel menu denominato Autenticazione scegli e Password normale

Nome: Indirizzo email:	Mario Rossi Jossi-730 pr	ec-ingegneri.it	Nome da visualizza	re					
Password									
	Bicorda p	password							
Thunderbird	non nesce a	Nome sever	ostazioni per l'acco	Porta	ista.	55.		Autentications	
In entrata:	JMAP •	Nome server	nail.com	Porta 993	•	SSL SSL/TLS	•	Autenticazione Password normale	•
In entrata:	IMAP +	Nome server server.pec-en	nail.com	Porta 993 455	• •	SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale Password normale	•
In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP +	Nome server server.pec-en mario.rossi-7	nail.com nail.com 3@pec-ingegneri.it	Porta 993 465	•	SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale Password normale	•
In entrata: In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP •	Nome server server.pec-en mario.rossi-7	nail.com nail.com ail.com 3@pec-ingegneri.it	Porta 993 465	•	SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale Password normale	•







5

#### In Uscita

() register.it

1) Seleziona **SMTP** nel menu a tendina del protocollo

2) Inserisci come nome server **server.pec-email.com** 

3) Nel campo **Porta** inserisci quindi **465** 

4) Nel menu di SSL scegli SSL/TLS

5) Nel menu denominato Autenticazione scegli e Password normale

6) Nel campo **Nome Utente** inserisci l'indirizzo email per il quale stai configurando l'account

impostazione account	di posta								×
Nome	Mario Rossi		Nome da visu	alizzare					
Indirizzo email:	Jossi-73@pr	c-ingegneri.it							
Password:									
A Thunderbird	Inon riesce a	Nome server	nail.com	Porta 993	• 55L	TLS	•	Autenticazione Password normale	-
In uscita:	SMTP	server.pec-en	nail.com	- 465	• \$\$L/	TLS	•	Password normale	•
Nome utente: Begistrare un n	uovo account	mano.ross+r	supec-ingegn zione avanzata	er.t		Rigtar	inare	Estto ân	nulla

7) clicca su Fatto.

La finestra visualizzata verrà automaticamente chiusa dal client.







Clicca infine su **OK** nella schermata successiva **Impostazioni account**.

La configurazione della casella PEC su Thunderbird è terminata.

Impostazioni account	
Cartelle locali     Posta indesiderata     Spacio su disco     Impostazioni server     Cartelle e copie     Composizione ed indirizzi     Posta indesiderata     Sincronizzazione ed archiviazione     Ricevute di ritorno     Sicurezza     Server in uscita (SMTP)	Impostazioni account         Questo è un account speciale. Non ci sono identità associate ad esso.         Nome account:       Cartelle locali         Cartella messaggi       Svuota gestino all'uscita         Cartella locale:       C:\Users\Dada\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\trdtanv3.defau         C:\Users\Dada\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\trdtanv3.defau       Stoglia.
Agioni account •	OK Annulia













Apri Outlook Express e seleziona dal menu principale la voce **Strumenti**.

Clicca su **Account** e seleziona il tab **Posta Elettronica**.

Clicca quindi il tasto Aggiungi.

tti Posta elettronica News	Servizio di elenchi in linea	Aggiungi
Account Tipo	Connessione	Bimuovi
		Proprietà
		Predefinito
		Importa
		Esporta
		Qrdina
		Qrdi







Nel campo **Nome visualizzato** inserisci il nome (e cognome) che vuoi far comparire come mittente ogni volta che invii una email

Successivamente clicca su Avanti.

	米
	3
posta elettronica, il nome del mittente viene ssaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera	
Rossi	
empio: Valeria Dal Monte	
Avanti 2	e da
	oosta elettronica, il nome del mitterte viene ssaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera > Rossi empio: Valeria Dal Monte < [ndietro Avanti > Ar







Nel campo **Indirizzo di posta elettronica** inserisci l'indirizzo PEC per cui si sta configurando il client.

Clicca su Avanti.

Connessione guidata Internet	
Indirizzo per la posta Internet	1/2
L'indirizzo di posta elettronica viene	utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.
Indirizzo di <u>p</u> osta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it
	Ad esempio: prova@microsoft.com
	< Indietro Avanti > Annulla



3





1) Seleziona **POP3** dal menu a tendina del server della posta in arrivo

2) In Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP) scrivi server.pec-email.com

3) in Server posta in uscita (SMTP) scrivi server.pec-email.com

4) Clicca su Avanti.

Connessione guidata Internet	
Nomi dei server della posta	×~
Il server gella posta in arrivo è: POP3	
Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):	
server.pec-email.com	
Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.	
Server posta in uscita (SMTP):	
server.pec-email.com	
< Indietro	<u>Avanti &gt;</u> Annulla







1) Scrivi nel campo **Nome account** il tuo indirizzo PEC (es: <u>mario.rossi73@pec-ingengeri.it</u>)

2) Scrivi nel campo **Password** e la tua password,

3) Assicurati di aver spuntato il check denominato Accesso tramite autenticazione password di protezione.

4) Clicca su Avanti

Connessione guidata Int	ternet	- X
Accesso alla posta Int	emet	影
Immettere il nome e la servizi Internet.	password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di	
Nome account:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it	
Password:	•••••	
	Memorizza password	
Se il provider di servizi In password (SPA) per acc Accesso tramite autentic	ternet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite edere all'account della posta, selezionare la casella di controllo cazione password di protezione (SPA).	
Accesso tramite aute	nticazione password di protezione)	
	< Indietro Avanti > An	nulla







1) Clicca su **Fine per** terminare la configurazione iniziale

Connessione guidata Internet	$\mathbf{X}$
	×
Sono state inserite tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.	
Per salvare le impostazioni, scegliere Fine.	
< Indietro Fine	Annulla



6





Torna al menu principale e seleziona nuovamente la voce **Strumenti**, quindi **Account**.

1) Seleziona il primo tab Tutti.

2) Seleziona server.pec-email.com tra gli account e clicca su Proprietà.









8

Seleziona il tab Impostazioni avanzate

1) Scrivi il valore **465** in **Porta in uscita (SMTP)** 

2) Scrivi il valore **995** in **Posta in arrivo** (POP3)

3) Spunta i checbox II server necessita di una connessione protetta (SSL) e Conserva una copia dei messaggi sul server

4) Clicca su Applica

Generale	Server		Connessione	
Protezione		Imposta	zioni avanzate	
lumeri di porta del server				_
Posta in <u>u</u> scita (SMTP):		465	Predefinito	
Il server necessita di	i una conn	essione pi	rotetta (SSL)	
Posta in arrivo (POP3):		995	1	
Il server necessita di	una conn	essione p	rotetta (SSL)	
imeout del server		1 minuto		-
Min 🗇	Max			
ivio				_
Dividi messaggi supe	eriori a	60	ć KB	
	L			
ecabilo				
Conserva una copia	dei messa	ggi sul sei	rver	
Conserva una copia	dei messa	ggi sul sei	rver	
Conserva una copia	dei messa opo 5	ggi sul sei	rver giomi	







Seleziona quindi il tab Server.

1) Nella voce il server di posta in arrivo è: scrivi POP3

2) in **Posta in arrivo (POP3)** e in **Posta in uscita** (SMPT) scrivi server.pec-email.com

3) Ripeti l'indirizzo PEC e la password, in **Nome** account e **Password** 

 4) Spunta il check Memorizza password e
 Autenticazione del server necessaria quindi clicca su OK poi clicca sul bottone Impostazioni

Generale		ostazioni avanzate
Gonordio	Server	Connessione
omazioni sul server <u>s</u> erver della posta in a	mivoè: POP3	
'osta in ami <u>v</u> o (POP3):	server.pec-em	ail.com
<sup>o</sup> osta in <u>u</u> scita (SMTP)	server.pec-em	ail.com
rver della posta in aniv	/0	
Nome account:	mario.rossi-73	@pec-ingegneri.it
Password:	•••••	
Accesso tramite au rver della posta in usc Autenticazione del	Memorizza Itenticazione pass ita server necessaria	password sword di protezione a <u>Impostazioni</u>







Nella finestra relativa al server della posta in uscita, seleziona la voce Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Quindi clicca su **OK** 

La configurazione di Outlook Express è terminata.

Server della posta i	n uscita 🛛 🔹 🔀
Informazioni di accesso <u>Usa le stesse impo</u> <u>Acce</u> sso tramite:	stazioni del server della posta in arrivo
Nome account:	
Password:	
	Memorizza password
Accesso tramite	autenticazione password di protezione
	OK Annulla













Apri Microsoft Outlook 2003

- 1) Clicca sulla voce Strumenti
- 2) Seleziona Account di posta elettronica
- 3) Scegli Aggiungi un account di posta elettronica
- 4) Clicca su Avanti









1) Clicca sulla voce POP3

2) Clicca su Avanti

#### **Configura la PEC su Outlook 2003**







1) Informazioni utente:

Inserisci il tuo nome e cognome (verrà visualizzato come destinatario nelle email che invierai) e l'indirizzo email PEC.

2) Informazioni server:

In **Tipo account** seleziona **IMAP**; quindi scrivi **server.pec-email.com** sia in **Server posta in arrivo** che in **Server posta in uscita (SMTP)** 

3) **Informazioni accesso** scrivi l'indirizzo PEC e la Password per accedere.

#### 5) Clicca Altre impostazioni

Tutte le se elettronica	guenti impostazioni sono nec	cessarie per il funzionamento dell'a	account di posta
Informazioni	utente	Informazioni server	
Nome:	Mario Rossi	Server posta in arrivo (POP3):	server.pec-email.com
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pec-ditta.it	Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com
Informazioni	accesso	Prova impostazioni	
Nome utente:	mario.rossi@pec-ditta.it	Dopo aver immesso le informazi consigliabile provare l'account s	ioni richieste, è cegliendo il pulsante in
Password:	******	basso. È necessaria la connessi	one di rete.
	Memorizza password	Prova impostazioni account	
Accedi con a di protezione	utenticazione password e (SPA)	[	Altre impostazioni
		< Indietro	Avanti > Annulla

password di protezione (SPA)





Nel tab 'Impostazioni avanzate

1) Imposta il valore 995 in Server posta in arrivo (IMAP)

2) Imposta il valore 465 in Server posta in uscita (SMTP)

3) Nei menu a tendina (**tipo di crittografia**) scegli in entrambi l'opzione **SSL**.

4) Clicca quindi su OK

enerale	Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate
Numeri p	porte server
Server	r posta in arrivo (POP3): 995 Valori predefiniti
1	Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
Server	r posta in uscita (SMTP): 465
1	Il server richiede una connessione crittografata (SSL)
Imeout	server
Breve	
DIEVE	Cango Ininato
Recapito	) —
V Las	scia una copia dei messaggi sul server
	Rimuovi dal server dopo 10 🚔 giorni
	Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"







Nel tab Server della posta in uscita

seleziona II server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione' e Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

clicca su **OK** 

I	mpostazioni posta elettronica Internet	
	Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate	
	Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione	
	Otilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo	
	Accedition	
	Nome utente:	
	Password:	
	Memorizza password	
	Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)	
	Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi	
	OK Annulla	F
L		





5

Clicca infine su Avanti.

La configurazione di Outlook 2003 è terminata.

Fine         Sono state immesse tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.         Per chiudere la procedura guidata, scegliere Fine.	
< Indietro Fine	











Apri Microsoft Outlook 2007

- 1) Clicca sulla voce Strumenti
- 2) Seleziona Impostazioni Account
- 3) Clicca su Nuovo

Nuovo R Correcci	i   Feed RSS   Elenchi SharePoint   Calendari Internet   Calendari pubblicati   Rubriche
ome	Tipo

( ) register.it



2

1) Inserisci il **Nome** che verrà visualizzato come mittente delle email

2) **L'indirizzo email** per il quale stai configurando l'account

3) La password, quindi clicca

4) spunta il check **Configura** manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

5) Clicca Avanti

Configurazione automatica ac Fare clic su Avanti per contatt impostazioni dell'account di Mic	x <b>count</b> are il server di posta elettronica e configurare il provider di servizi Internet o rosoft Exchange.	le
<u>N</u> ome:	Mario Rossi	
	Esempio: Raffaella Bonaldi	
Indiri <u>z</u> zo di posta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it	
	Esempio: bonaldi@contoso.com	
Password:	******	
Conferma password:	******	
	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.	
Configura <u>m</u> anualmente le impos	tazioni del server o tipi di server aggiuntivi	

( register.it



3

1) Scegli la prima opzione: Posta elettronica Internet

2) Clicca Avanti

Aggiunta nuovo account di posta elettronica	x
Scegliere il servizio di posta elettronica	5
Posta elettronica Internet Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.	
<u>Picrosoft Exchange</u> Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.	
♥ Altrg Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.          Fax Mail Transport Servizio Outlook Mobile (SMS)	
< <u>I</u> ndietro <u>Avanti</u> > Annulla	







#### 1) Informazioni utente:

Inserisci il tuo nome e cognome (verrà visualizzato come destinatario nelle email che invierai) e l'indirizzo email PEC.

#### 2) Informazioni server:

In **Tipo account** seleziona **IMAP**; quindi scrivi **server.pec-email.com** sia in **Server posta in arrivo** che in **Server posta in uscita (SMTP)** 

#### 3) **Informazioni accesso** scrivi l'indirizzo PEC e la Password per accedere.

4) Flegga l'opzione Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA) e Clicca su Altre impostazioni

ggiunta nuovo account di pos	ta elettronica	×
Impostazioni posta elettra Tutte le seguenti imposta:	onica Internet zioni sono necessarie per il funzionan	nento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è considiabile provare l'account scediendo il pulsante in
Indirizzo posta <u>e</u> lettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri	basso. È necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		Provo importazioni account
Tipo account:	IMAP 👻	
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com	
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com	
Informazioni accesso		
Nome <u>u</u> tente:	ario.rossi-73@pec-ingegneri.it	
Password:	*****	
📝 <u>M</u>	emorizza password	
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre imp <u>o</u> stazioni
		< Indietro Avanti > Annulla
		PF





Nel tab Server della posta in uscita

seleziona II server della posta in uscita (SMTP) richiede

l'autenticazione' e 'Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo'

npostazioni posta elettronica I	nternet	X	
Generale		Cartelle	
Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate	
<ul> <li>☑ Il server della posta in uscita</li> <li></li></ul>	(SMTP) <u>r</u> ichiede l'aut zioni del server della j	enticazione posta in arrivo	
C Accedi <u>c</u> on			
Nome utente:			
Password:			
J Memo	rizza password		
Richiedi autenticazion	e password di protez	ione (SPA)	
	C	OK Annulla	




### **Configura la PEC su Outlook 2007**



Nel tab 'Impostazioni avanzate

1) Imposta il valore **993** in **Server posta in arrivo (IMAP)** 

2) Imposta il valore 465 in Server posta in uscita (SMTP)

3) Nei menu a tendina (**tipo di crittografia**) scegli in entrambi l'opzione **SSL**.

4) Clicca quindi su OK.

npostazioni posta elettronica Int	ternet			×
Generale			Cartelle	
Server della posta in uscita Conne		ssione	Impostazio	oni avanzate
Numeri porte server				
Server posta in <u>a</u> rrivo (IMAP):	993	<u>V</u> alori p	oredefiniti	
Utilizzare il tipo di conne <u>s</u> sior	ne crittog	rafata seg	juente: SSL	
Server posta in <u>u</u> scita (SMTP):	465			
Utilizzare il tipo di connessior	ne crittog	ra <u>f</u> ata seg	uente: SSL	
Timeout server			L	
Breve - Lung	o 1 minu	uto		
Cartelle				
Percorso cartella principale:				
		_		
			OK	Annulla







Clicca infine su Avanti.

La configurazione di Outlook 2007 è terminata.

Configura	la	PEC s	u Outlook	2007
-----------	----	-------	-----------	------

Aggiunta nuovo account di pos	ta elettronica	×		
Impostazioni posta elettronica Internet Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.				
Informazioni utente		Prova impostazioni account		
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è		
Indirizzo posta <u>e</u> lettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri	basso. È necessaria la connessione di rete.		
Informazioni server		Provo impostazioni account		
Tipo account:	IMAP 📼			
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com			
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com			
Informazioni accesso				
Nome <u>u</u> tente:	ario.rossi-73@pec-ingegneri.it			
Password:	*******			
<b>M</b>	emorizza password			
Richiedi accesso con autentio (SPA)	cazione password di protezione	Altre imp <u>o</u> stazioni		
		< Indietro Avanti > Annulla		











### Apri Microsoft Outlook 2010

1) Clicca sulla voce File

2) Seleziona Aggiungi Account

File Home Invia	a/Ricevi Cartella Visualizza
🔣 Salva con nome 🚇 Salva allegati	Informazioni account
Informazioni	
Apri	4 Aggiungi account







1) Inserisci il **Nome** che verrà visualizzato come mittente delle email

2) **L'indirizzo email** per il quale stai configurando l'account

3) La password, quindi clicca

4) spunta il check **Configura** manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

5) Clicca Avanti



Aggiunta nuovo account	×	
Configurazione automatica a Fare clic su Avanti per conne dell'account.	account ettersi al server di posta elettronica e configurare automaticamente le impostazioni	
Account di posta elettroni	са	
Nome:	Mario Rossi	
	Esempio: Alice Ciccu	
Indirizzo di posta elettronica:	mario.rossi@pec-ditta.it	
	Esempio: ciccu@contoso.com	
Password:	*******	
Conferma password:	*******	
	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.	
SMS		
Configura manualmente le	i impostazioni dei server o tipi di server aggiuntivi	
	< Indietro Avanti > Annulla	
		J
		1





#### 1) Scegliere Posta elettronica Internet

5) Clicca Avanti

unta nuovo account	
Scegliere il servizio	×
Posta elettronica Internet Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.	
Microsoft Exchange o servizio compatibile Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.	
SMS Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.	
< Indietro Avanti >	Annulla





1) Informazioni utente:

Inserisci il tuo nome e cognome (verrà visualizzato come destinatario nelle email che invierai) e l'indirizzo email PEC.

2) Informazioni server:
In Tipo account seleziona IMAP;
quindi scrivi server.pec-email.com
sia in Server posta in arrivo che in
Server posta in uscita (SMTP)

3) **Informazioni accesso** scrivi l'indirizzo PEC e la Password per accedere.

4) Flegga l'opzione **Richiedi** accesso con autenticazione password di protezione (SPA) e Clicca su Altre impostazioni



Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scediendo il pulsante in basso. È
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pecditta.it	necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		Prove importanieni account
Tipo account:	IMAP	
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com	Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com	
Informazioni accesso	·	
Nome utente:	mario.rossi@pecditta.it	
Password:	*******	
V M	lemorizza password	
Richiedi accesso con autent (SPA)	icazione password di protezione	Altre impostazioni
		< Indietro Avanti > Annulla



Configura la PEC su Outlook 2010

5

Nel tab 'Impostazioni avanzate

1) Imposta il valore **993** in **Server posta in arrivo (IMAP)** 

2) Nei menu a tendina (Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente) scegli SSL.

3) Imposta il valore 465 in Server posta in uscita (SMTP)

4) Nei menu a tendina (**Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente**) scegli **SSL**.

5) Clicca quindi su OK.

Ir	npostazioni posta elett	ronica Ir	nternet	x	
	Generale	Generale Posta inviata Posta eliminata			
Ι,	Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate			Impostazioni avanzate	
	Numeri porte server —				
	Server posta in arrivo (IMAP): 993 Valori predefiniti				
	Utilizzare il tipo di	connessio	one crittografata seg	guente: SSL 💌	
	Server posta in uscita	(SMTP):	465		
	Utilizzare il tipo di	connessio	one crittografata seg	guente: SSL 💌	
	Timeout server				
	Breve 🗇	Lun	go 1 minuto		
	Cartelle				
	Percorso cartella radio	e:			





### Configura la PEC su Outlook 2010



Nel tab Server della posta in uscita

#### 1) Flaggare il check il server della posta in uscita (SMPT) richiede l'autenticazione

2) Scegliere "Utilizza le impostazioni del server dalla posta in arrivo"

3) Clicca su OK

Generale	P	osta inviata	Posta eliminata
Server della posta in uscita		Connessione	Impostazioni avanzate
Il server della post	a in uscita	(SMTP) richiede l'aut	enticazione
Otilizza le stess	e imposta:	zioni del server della	posta in arrivo
Accedi con			
Nome utente:			
Password:			
	√ Memo	rizza password	
Richiedi aut	enticazion	e password di protez	zione (SPA)







Si torna alla schermata Impostazioni

Clicca su Avanti

La configurazione di Outlook 2010 è terminata.

Configura	la	PEC s	su	Out	look	2010
-----------	----	-------	----	-----	------	------

Impostazioni posta elettr Tutte le seguenti imposta:	onica Internet zioni sono necessarie per il funzior	namento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pecditta.it	necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		Prous importazioni account
Tipo account:	IMAP 💌	Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com	Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mario.rossi@pecditta.it	
Password:	*****	
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre impostazioni
		< Indietro Fine











Apri Windows Mail

1) clicca su **Strumenti** e seleziona la voce **Account** 

2) Clicca quindi su Aggiungi

## **Configura la PEC su Windows Mail**









1) Seleziona Account di posta elettronica e clicca su Avanti.

2) Inserisci il nome che verrà visualizzato come mittente delle email inviate.

3) Clicca su Avanti

	×
- Annal State of Concession of	
Seleziona tipo di account Che tipo di account si desidero aggiungere?	
Account di posta elettronica	
	Avanti Annulla
<b>V</b>	
0	
Nome utente	
Quando si invia un messag nel campo Da del messagg in tale campo.	ggio di posta elettronica, il nome del mittente viene visualizzato gio in uscita. Digitare il nome come si desidera venga visualizzato
<u>N</u> ome visualizzato:	Mario Rossi
Dove è possibile trovare in	Ad esempio: Valeria Dal Monte formazioni sull'account di posta elettronica?
	Avanti Annulla







1) Inserisci **l'indirizzo email PEC** per il quale si sta configurando il client (es: <u>tuonome@dominiopec.it</u>)

2) quindi clicca su Avanti

Indirizzo di posta elettronica Intern	et	
L'indirizzo di posta elettronica viene ut	ilizzato per l'invio e la ricezione di messagg	i.
Indirizzo di nosta elettronica:	marin rossi-73@ner-innegneri it	
	Ad esempio: prova@example.com	
Dove è possibile trovare informazioni s	ull'account di posta elettronica?	
		<u>Avanti</u> Annulla

() register.it



1) Dal menu a tendina seleziona IMAP.

2) nel campo Server posta in arrivo (POP3 o IMAP) Inserisci server.pec-email.com

3) nel campo Nome server posta in uscita (SMTP) Inserisci server.pec-email.com

4) Seleziona Autenticazione del server posta in uscita necessaria

5) Clicca su Avanti

		X
	A result little of	
Co	onfigura server di posta	
	Tipo server p <u>o</u> sta in arrivo:	
	IMAP 👻	
	Server posta in arrivo (POP3 o IMAP):	
	server.pec-email.com	
	Nome s <u>e</u> rver posta in uscita (SMTP):	
	server.pec-email.com	
	🗹 Autenticazione del server posta in uscita necessaria	
	Dove sono le informazioni sul server di posta elettronica?	
		Avanti Annulla





1) Inserisci la **password** di accesso al client (deve essere uguale a quella che utilizzi per accedere alla webmail)

2) Clicca su Fine

La configurazione di Windows Mail è terminata.

Accesso alla posta Interr	net assword dell'account di posta elettronica forniti dal provider d	6
servizi Internet. <u>N</u> ome utente posta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it	
Password:	•••••	
	✓ Memorizza password	
		<u>Avanti</u> Annulla

() register.it









Apri Windows Mail LIVE

1) clicca su **Opzioni** e seleziona la voce **Account di posta elettronica** 

- 2) Clicca quindi su Aggiungi
- 3) Pigia il pulsante Avanti

9	Aggiungi un account	x
	Seleziona tipo di account Che tipo di account desideri aggiungere?	
	Avanti	Annulla





1) Inserisci **l'indirizzo email PEC** per il quale si sta configurando il client (es: tuonome@dominiopec.it)

2) Inserisci la Password del tuo account.

3) Inserisci il nome che vuoi che venga visualizzato

4) Seleziona Configura manualmente impostazioni server

5) Clicca su Avanti

Aggiungi i tuoi accou	Int di posta elettronica	
Se disponi di un Windows Live ID, accedi Accedi a Windows Live	ora. In caso contrario, potrai crearne uno in seguito.	
Indirizzo di posta elettronica:	La maggior parte degli account di posta elettronica utilizza	
mario.rossi@mailpec.it	Windows Live Mail, tra cui	
Ottieni un indirizzo di posta elettronica di Windows Live	Hotmail Gmail e molti altri.	
Password:	emotion	
Memorizza la password		
Nome visualizzato per i messaggi inviati:		
Mario Rossi		
Imposta questo account di posta elettronica come predefinito Configura manualmente impostazioni server		





Informazioni server posta in arrivo

1) Dal menu a tendina seleziona POP3.

2) nel campo **indirizzo server** inserisci **server.pec-email.com** Porta **995** 

3) Seleziona Richiede una connessione porta (SLL)

4) Dal menu a tendina seleziona Testo non crittografato

5) Inserisci la tua mail PEC nel campo Nome utente di accesso

Configura le impostazioni s Se non conosci le impostazioni del tuo server di posta di rite.	elettronica, contatta il tuo ISP o il tuo am	ministratore
Informazioni server posta in arrivo	Informazioni server posta in uscita	
Tipo di server:	Indirizzo server:	Porta:
POP 🗸	server.pec-email.com	465
Indirizzo server: Porta:          server.pec-email.com       995         Richiede una connessione protetta (SSL)         Autentica tramite:         Testo non crittografato	✓ Richiede una connessione protetta ■ Richiede autenticazione	(SSL)
Nome utente di accesso:		
mario.rossi@pecmail.it		

( register.it



Informazioni server posta in uscita

1) nel campo indirizzo server inserisci server.pec-email.com Porta 465

2) Seleziona Richiede una connessione porta (SLL)

3) Clicca su Avanti

Windows Live Mail		×
Configura le impostazioni se Se non conosci le impostazioni del tuo server di posta di rete.	erver elettronica, contatta il tuo ISP o il tuo amm	inistratore
Informazioni server posta in arrivo	Informazioni server posta in uscita	
Tipo di server:	Indirizzo server:	Porta:
POP 🗸	server.pec-email.com	465
Indirizzo server:       Porta:         server.pec-email.com       995         Image: Protect (SSL)       Porta:         Autentica tramite:       Porta:         Testo non crittografato       ▼         Nome utente di accesso:       Porta:         mario.rossi@pecmail.it       Porta:	✓ Richiede una connessione protetta (S ■ Richiede autenticazione	SL)
	Annulla Indietro	Avanti





Riassumendo

In proprietà : Server

Generale	Server	Protezi	one Ir	onost	azioni a	vanzate		
Informazi	oni sul se	erver —						
II serve	er della p	osta in ar	rivo è	PO	IP3	]		
Posta	in arrivo (	POP3):	server	pec-	email.co	m		
Posta	in uscita	(SMTP):	server	pec-	email.co	m		
Server d Nome elettro	ella posta utente po nica:	in arrivo osta	mario.	ossi@	рреста	il.it		-
Passw	ord:		••••		•			
			📝 Mei	morizz	a passv	word		
Acces	so tramite	autentio	azione	non d	crittogra	fata		
Acces	so media	nte auter	nticazio	ne tra	mite pa:	ssword	di protezion	e
Acces	so tramite	POP au	Itentical	o (AF	POP)			
Server de	ella posta enticazion	in uscita ne del ser	ver neo	essa	ria	Im	postazioni	
		_	OK		A		( A = = <sup>E</sup> =	
			UK		Annu	illa	Applic	a







Riassumendo

In proprietà : Impostazioni Avanzate

🛓 Proprieta	à - Pecn	nail				X
Generale	Server	Protezione	Impos	tazioni ava	nzate	
Numeri di	porta de	l server —				
Posta i	n uscita	(SMTP):	465		Pre	definito
📝 II se	erver nec	essita di una	conne	ssione prote	etta (SSI	_)
Posta i	n arrivo (	POP3):	995			
🔽 II se	erver nec	essita di una	a conne:	ssione prote	etta (SSI	-)
Timeout o	del servei					
Min	-0		1ax	1 minuto		
Invio —						
📃 Div	idi messa	iggi superiori	a	60	*	КВ
Recapito						
🔽 Cor	nserva ür	na copia dei	messag	gi sul serve	r	
🔲 F	Rimuovi c	lal server doj	po 5	*	giorni	
F	Rimuovi o	lal server do	po l'elim	inazione da	Posta e	eliminata
		ОК		Annulla		Applica







La configurazione di Windows Mail LIVE è terminata.







# Configura la PEC su Mail (Mac)











Apri il programma Mail

1) clicca sulla voce **Mail** del menu, quindi clicca su **Preferenze** 

Si aprirà una finestra di dialogo. Clicca sul + che visualizzi in fondo sulla sinistra.

	Mail	Archivio	Composizione	Vista	Casella	Messaggio	Formato Fi
• •	Info	rmazioni su	I Mail				
	Pref	erenze	¥		4	(4)	$\Rightarrow$
Ricevi	Invi	a feedback	su Mail de	siderata	Rispondi	Rispondi a t	utti Inoltra
CASEL	Serv	vizi	•				
⊊/   ▼ RSS	Nas Nas Mos	condi Mail condi altre stra tutte	H第 H第プ				
	Esci	da Mail	жQ				
	Generale	Count RSS In	Server di posta in ent Nome ut Passy	ista Composi ni account ount: IMAP ione: Lavoro, mail: janedor oleto: Il tuo ni trata: mail.ex ente: janedor word:	zione Firme Reg Regole casella A Personale ©example.com ome ample.com	anzate	
Z			Server posta in uscita (SA	MTP): (server. ♂Uniliz	pec-email.com lore za solo questo serv	nzo (non in linea) 💲	
	Ð					(	0





2

Apri la finestra **Aggiungi account** e inserisci i dati relativi alla tua PEC

**SE** visualizzi l'alert dell'immagine clicca comunque su **Collega**.

L'impostazione del corretto server avverrà successivamente. (pagina 75 del presente manuale)

?

e	Aggiungi account Sarai guidato attra configurazione di Per iniziare, fornis	averso i passi necessari alla un account aggiuntivo. ci le seguenti informazioni:
3	Nome completo:	Lorenzo Rossi
	Indirizzo e-mail: Password:	lorenzo@pec-ditta.com
	Annulla	Indietro Continua
Verifica il Certific	ato	
Mail non può verificare l'identità d Il certificato per questo server non è va potrebbe fingere di essere "autodiscov mettere a rischio le tue informazioni ri comunque? Mostra certificato	di "autodiscover.pec-ditta.co Ilido. Il server a cui ti stai collegai er.pec-ditta.com" e ciò potrebbe servate. Vuoi collegarti al server Annulla Colle	m". ndo







#### Impostazioni Server in entrata

- 1) Selezionare IMAP in Tipo di account
- 2) Il campo Descrizione è facoltativo

## 3) Il Server di posta in entrata è server.pec-email.com

4) Il Nome utente è l'indirizzo PEC scritto per intero(es.) lorenzo@pec-ditta.com"

5) Immettere la password scelta durante l'attivazione

6) Clicca su Continua

	Server di posta in entrata Tipo account:	@ IMAP
	Descrizione:	(facoltativo)
	Server di posta in entrata:	server.pec-email.com
10.50	Nome utente:	lorenzo@pec-ditta.com
	Password:	
CALED THE	a frances	
ENTRA		







#### Impostazioni Server in uscita

1) Il campo Descrizione è facoltativo

2) Il Server di posta in uscita è server.pec-email.com

3) Selezionare l'opzione Utilizza solo questo server

4) Selezionare Usa autenticazione

5) Il Nome utente è l'indirizzo PEC scritto per intero (es.) <u>lorenzo@pec-ditta.com</u>

6) Immettere la password scelta durante l'attivazione

7) Clicca su Continua

	Descrizione:	(facoltativo)
1	Server di posta in uscita:	server.pec-email.com
i	Usa autenticazione	Cullizza solo questo server
O FR	Nome utente:	lorenzo@pec-ditta.com
	Password:	
CURERINO		









Verifica adesso che i dati siano corretti:

1) Server di posta in entrata: server.pec-email.com SSL: attivo

2) Server di posta in uscita **server.pec-email.com** SSL: attivo

Clicca su Crea

La configurazione di Mail è terminata.

	Descriptions accounts losses of the com
1	Descrizione account: lorenzo@pec-ditta.com
25	Nome completo: Lorenzo Rossi
3	Indirizzo e-mail: lorenzo@pec-ditta.com
2	Nome utente: lorenzo@pec-ditta.com
21	Server di posta in entrata: server.pec-email.com
1/210	SSL: attivo
112	Server di posta in uscita: server.pec-email.com
11 6	SSL: attivo
11 16	
10	Sthanan
MERI	ONO
	Connetti account









1) Accedi al menù impostazioni

2) Accedi alla sezione Posta, contatti, calendari







1) Click su Aggiungi account Mail

2) Click su Altro

• 3 ITA 奈	15:16	69	9% 🖃
Impostazioni	Posta, c	ontatti, ca	al
Account			
iCloud Contatti, Calendari, Safari e altri 5		>	
Exchange Posta, Contatti, Calendari, Promemoria			>
Aggiungi a	ccount		>
Scarica nu	ovi dati	Disattivato	>
Mail			
Mostra	50 mes	saggi recent	i >







1) Scegli Aggiungi account Mail

2) Inserisci i dati della tua PEC:

Nel campo **E-mail** inserisci la tua PEC completa es. lorenzo@pec-ditta.com

Nel campo **Password** la pwd scelta durante l'attivazione

Nel campo Descrizione inserisca il nome della casella a piacere.

3) Click su Avanti

📖 3 ITA 奈 15	:16	69% 🔳
Aggiungi account	ltro	
Posta		
Aggiungi accoun	t Mail	>
Contatti		
Aggiungi account LDAP		>
Aggiungi account CardDAV		>
Calendari		
Aggiungi account CalDAV		>
Aggiungi calenda	ario	>







1) Verifica che sia selezionato il protocollo IMAP se non lo è selezionalo

2) Imposti i parametri per i server in uscita ed in arrivo:

Server posta in arrivo:

Nome host: server.pec-email.com

**Nome utente**: mailboxPEC completa es. <u>lorenzo@pec-ditta.com</u>

**Passwod**: quella scelta durante l'attivazione

Click su Avanti







Server in uscita:

Nome host: server.pec-email.com

**Nome utente**: mailboxPEC completa es. <u>lorenzo@pec-ditta.com</u>

**Password**: quella scelta durante l'attivazione

Click su Avanti

La configurazione su iPhone è terminata.

• 3 ITA 穼	15:20	67% 💷			
Annulla	Account	Avanti			
Server posta	a in uscita				
Nome host	server.pec-e	email.com			
Nome utente lorenzo@pec-ditta.com					
Password	•••••				
QWER	TYU	ΙΟΡ			
ASDFGHJKL					
🕹 Z X C V B N M 💌					
123	/ .co	m invio			




## Una questione di Certificati







### Una questione di Certificati

il messaggio **non è un errore**, ma è dovuto al fatto che il client di posta non è in grado di valutare l'attendibilità dell'ente che rilascia i certificati per la PEC a livello nazionale (ovvero l'Agenzia per l'Italia Digitale, ex DigitPA).

Questo **non pregiudica in alcun modo il funzionamento né il valore legale della PEC**, ma si tratta solo di un problema legato al client di posta.

Provvederemo al più presto a fornire sul nostro sito una guida per l'installazione del certificato di DigitPA, per il momento è sufficiente inserire il certificato della PEC tra quelli ritenuti attendibili.







## Modifica l'attendibilità del certificato su Outlook

#### Modifica l'attendibilità su Outlook

1) cliccare sui **dettagli** del messaggio relativo alla firma della mail

2) cliccare su "Modifica fiducia" e, nella sezione "Attendibilità", selezionare la voce "Considera il certificato attendibile".









# Modifica l'attendibilità del certificato su Outlook

1) cliccare su Modifica fiducia

Proprietà sicurezza dei messaggi
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: test 002 I messaggi possono contenere vari livelli di crittografia e firma digitale. Ogni livello di firma
digitale può contenere più firme.
Selezionare un livello per visualizzarne la descrizione:
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: test 002     Livello firma digitale     Firmatario: posta-certificata@pec-email.com
Descrizione:
Errore: Impossibile convalidare il certificato utilizzato per creare la firma in quanto la certificazione non è disponibile o non è valida.
Per visualizzare ulteriori informazioni o apportare modifiche al livello selezionato, utilizzare i  Modifica fiducia  Dettagli  Considera attendibile autorità di certificazione  Avvisa in caso di errori nella posta elettronica con firma digitale  Chiudi







# Modifica l'attendibilità del certificato su Outlook

1) Selezionare Considera il certificato attendibile

2) Cliccare su OK

#### Il certificato è ora attendibile

ATTENZIONE: questa procedura va eseguita soltanto la prima volta, successivamente il certificato sarà salvato sul client.

Visualizza certificato	x
Generale Dettagli Percorso certificazione Attendibilità	
Lo stato di attendibilità indica l'attendibilità dell'individuo, del gruppo o della società ai quali il certificato è stato rilasciato. Il certificato può essere utilizzato per gli scopi specificati come l'invio/ricezione di posta elettronica, l'attendibilità di un sito Web dotato di tale certificato e altro ancora.	à
Certificato considerato attendibile per	- I
Crittografia e autenticazione posta elettronica	
Modifica attendibilità	
🔘 Usa attendibilità dell'emittente	
Considera il certificato attendibile	
Non considerare il certificato attendibile	
OK	







### Configura la PEC su Mail

Aprendo un messaggio PEC, potresti visualizzare questo messaggio: Non posso verificare la firma del messaggio

Questo accade perchè la PEC è una comunicazione firmata ed è dunque necessario accettare il certificato per poter visualizzare le notifiche allegate ad ogni PEC.

Clicca su Mostra dettagli Apparirà una finestra di dialogo con scritto Non posso verificare la firma del messaggio

Clicca su Mostra certificato

ATTENZIONE: questa procedura va eseguita soltanto la prima volta, successivamente il certificato sarà salvato sul client.





## Manuale di configurazione della Posta Elettronica Certificata del gestore Register.it

Configurazione dei Client delle caselle PEC sulla la nuova piattaforma v. 1.3



